


mydefichain Masternode Service. Let's make DeFiChain decentralized

Du brauchst:

Eine lauffähige DeFi Wallet unter Windows, Mac oder Linux mit 20.011 UTXO-DFI.

1. Entsperre deine Wallet für die maximale Zeit
2. Prüfe die Anzahl deiner UTXO:
 - a. Unter Walletversion 2.3.5 und neuer siehst du das direkt in der Übersicht.



- b. Oder: Öffne die CLI und tippe getbalances

```
Console

DeFi Wallet v2.5.2
Node v1.7.11
}getbalance
15.66174485
}
```

3. Sind die meisten DFI Token und keine UTXO (z.B. wenn deine DFI als Reward aus dem Liquidity Mining kommen), musst du diese in UTXO umwandeln. Dazu schickst du dir eine geringe mehr wie in der Anzeige der UTXO bzw. getbalance an deine eigene Adresse. Im obigen Fall also z. B. 16 DFI an dich selbst. Dadurch werden alle DFI-Token in UTXO-DFI umgewandelt.
4. Erstelle dir eine Legacyadresse. DFI Wallet -> Receive -> + New Address -> Show Advanced Options -> Legacy -> Address Label vergeben -> Create
5. Fordere dir deine Operatoradresse an (Telegram <https://t.me/mydefichain> oder <https://defichain-explained.com/produkt/masternode-service/>)

← BACK

Create new receive address

Automatically generate a new address

Address label
Masternode01

Give your new DFI address a meaningful label

Show advance options ▾

Address type Default Legacy



From [mydefichain Addresspool](#)

Console

```
DeFi Wallet v2.5.2
Node v1.7.11
)createmasternode 8MbHKCN4XFKWCjxmebYzchCzM7Xo5ugBca 8MbHKjjudzdzZghGgtfTthjj65TgfDi
```

6. Wechsel in die CLI und gib ein:

Unlocked Masternode:

createmasternode YOUROWNERADDRESS OUPERATORADDRESS

5 Jahre locked Masternode:

createmasternode YOUROWNERADDRESS OUPERATORADDRESS [] FIVEYEARTIMELOCK

10 Jahre locked Masternode:

createmasternode YOUROWNERADDRESS OUPERATORADDRESS [] TENYEARTIMELOCK

Als Ergebnis erhältst du die Transaction-ID, in der deine Masternode ENABLED wurde.

Prüfe unter <https://mydeficha.in/masternodes.php> ob deine Masternode nach einigen Minuten dort oben erscheint als PRE_ENABLED. Es dauert 1008 Blöcke, was ca 8-10h entspricht, bis deine Masternode aktiviert ist, der Stakingvorgang starten dann automatisch..

Das wars, weiter musst du nichts mehr tun.

ACHTUNG: Bitte die Masternode nicht versuchen in der Wallet auf ENABLED oder AKTIV zu setzen, dann versucht deine Wallet die Masternode lokal zu starten, diese läuft aber bereits bei uns auf dem VPS.

Happy Mining!

